



インターネット接続ウィザードの設定 (Internet Explorer 5)


インターネットセットアップウィザードを起動します。

デスクトップ画面上の  をクリックしてください。

アイコンがない場合には [スタート]  から [アクセサリ] [通信] [インターネット接続ウィザード] を起動してください。




【インターネット接続ウィザードによるこそ】ウィンドウが表示されますので、「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択して「次へ」をクリックします。




【インターネット接続の設定】ウィンドウが表示されますので、「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択します。

インターネット接続ウィザードの設定 (NTT回線)




【ステップ1】

【インターネットアカウントの接続情報】
アクセスポイントの電話番号
(24-7031)を入力します。《詳細設定》
をクリックします。



【詳細接続のプロパティ】


《接続》タブでは以下の通りにチェック
を入れます。



《アドレス》タブでは左記のように入力
してください。

《OK》でウィンドウを閉じます。

インターネット接続ウィザードの設定 (NTT回線)




【ステップ 2】

【インターネットアカウントのログイン情報】

半角英数文字（直接入力）で入力します。大文字や小文字が含まれている場合には正しく入力してください。大文字小文字は区別されています。


ユーザ名 : PPP ログイン名 (例: namae)

パスワード : PPP パスワード (Isabc123)



【ステップ 3 : コンピュータの設定】


接続名には「ITNet」と入力します。



【インターネットメールアカウントの設定】


「はい」を選択します。

インターネット接続ウィザードの設定 (NTT回線)




【インターネットメールアカウント】

「新規のインターネットメールアカウントを作成する」にチェックを入れます。



【名前】 表示名にメールをご使用なる方の名前を入力します。(ローマ字推奨)


例 . Izumo taro



【インターネット電子メールアドレス】

ITNet で登録されたメールアドレスを入力します。


インターネット接続ウィザードの設定 (NTT回線)



【電子メールサーバ名】


当社からお知らせしたメールサーバ名を入力します。

受信メールサーバの種類 : POP3
受信メールサーバ : m1.izumo.ne.jp
送信メールサーバ : m1.izumo.ne.jp



【インターネットメールログイン】

アカウント名には メールアカウント名を、パスワードには メールパスワードを入力します。



【インターネット接続ウィザードを終了します】

「完了」のボタンをクリックします。