インターネット接続設定 「Windows 7」をご利用の方へ

「情報いずも」回線を利用した低速接続の設定方法です。

◎モデムの設定

1:「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。



2:「電話とモデムのオプション」をクリック。



※「所在地情報」の画面が表示されたら下記のように設定・入力してください。
 国名/地域:日本
 市外局番/エリアコード:0853
 電話会社の識別番号:(空欄)
 外線発信番号:(空欄)
 ダイヤル方法:トーン

3:「電話とモデムのオプション」のウィンドウが開いたら、「モデム」のタブをクリックします。

次に、「Conexant D850 PCI V.92 Modemu」(注意:パソコンに取り付けられているモデムに よって表記が異なりますのでご注意ください。)をクリックし、「プロパティ」ボタンをクリック します。

■話とモデムのオブション ■	
ダイヤルド報 モデム 詳細設定	
次のモデムがインストールされています(M):	
COM3	
	<u>注意</u>
	ご利用になられるパソ
	コンによって表記が異
	なりますのでご注意下
	さい。
(愛)追加(D)	
 OK キャンセル 適用(A)	

4:「Conexant D850 PCI V.92 Modemu のプロパティ」ウィンドウが開いたら、「設定の変更」を クリックします。

デバイスの種類: モデム 製造元: Conexant 場所: PCIバス 4、デバイス 9、機能 0 デバイスの状態 このデバイスは正常に動作しています。	Conexant D850 F	設定 ドライバ 詳細 CIV92 Modem
デバイスの種類: モデム 製造元: Conexant 場所: PCI バス 4. デバイス 9. 機能 0 デバイスの状態 このデバイスは正常に動作しています。	\$	
製造元: Conexant 場所: PCI バス 4. デバイス 9. 機能 0 デバイスの状態 このデバイスは正常に動作しています。	デバイスの種類	モデム
場所: PCI バス 4. デバイス 9. 機能 0 デバイスの状態 このデバイスは正常に動作しています。	製造元:	Conexant
デバイスの状態 このデバイスは正常に動作しています。	場所:	PCI バス 4. デバイス 9. 機能 0
このデバイスは正常に動作しています。	デバイスの状態	
	このデバイスは正常に動作	しています。

※「ユーザーアカウント制御」のウィンドウが表示されたら、「続行」ボタンをクリック。

5:「Conexant D850 PCI V.92 Modemu のプロパティ」ウィンドウが開いたら、「詳細設定」タブを クリックし、「追加の初期化コマンド」欄に、(大文字で)「ATX3」と入力します。 入力されたら、「OK」をクリック。

全般 モデム 診断 詳細設定 ライバ 詳細 リソース 電源の管理 追加の初期化コマンド(X): <td< th=""></td<>
2回加設定 追加の初期化コマンド(X): I ATX3 初期化コマンドを使うと、重要な情報が公開されてしまう可能性が
初期化コマンドを使うと、重要な情報が公開されてしまう可能性が
のります。言葉確認ませてムの記む明書を変現していたさい。
ポートの言羊細語安定(A)
既定の設定を変更(D)
OK #+>>セル

「電話とモデムのオプション」のウィンドウに戻ったら「OK」ボタンをクリック。 「コントロールパネル」のウィンドウに戻ったら右上の「×」をクリック。

◎インターネット接続設定

1. [スタート] - [コントロールパネル] をクリックします。



2. [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。



※アイコン表示の場合は、 [ネットワークと共有センター]をクリックします。



3. [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。



【接続またはネットワークのセットアップ】画面が表示されます。
 【ダイヤルアップ接続をセットアップします】を選択し【次へ】

● 愛 接続またはネットワークのセットアップ	
接続オプションを選択します	
インターネットに接続します ワイヤレス、ブロードバンドまたはダイヤルアップによる接続を設定します。	
新しいネットワークのセットアップ 新しいルーターまたはアクセスポイントを構成します。	в
戦場に接続します 戦場へのダイヤルアップまたは VPN 接続をセットアップします。	
ダイヤルアップ接続をセットアップします ダイヤルアップ接続を使用してインターネットに接続します。	•
	キャンセル

5. [ダイヤルアップ接続の作成] 画面が表示されます。

下記の表を参考に各項目を入力します。 [ダイヤル情報] をクリックします。

🚱 🧾 ダイヤルアップ接続の作成		
インターネット サービス プロバ	イダー (ISP) の情報を入力します	_
ダイヤルアップの電話番号(<u>D</u>):		ダイヤル情報
ユーザー名(<u>U</u>):	1	
パスワード(Ⴒ):		
	 パスワードの文字を表示する(<u>S</u>) ごのパスワードを記憶する(<u>R</u>) 	
接続名(<u>N</u>):	i .	
😚 📄 他の人がこの接続を使う。	ことを許可する(<u>A</u>)	_
このオプションによって、 えるようになります。 ISP がありません	このコンピューターにアクセスがある	すべての人がこの接続を使
		接続(C) キャンセル

設定内容の表

ガノトリマープの産託平日	アクセスポイントを半角英数で入力
ダイヤルノツノの単品番号	81-0685
ユーザー名	ユーザー名を入力
パスワード	パスワードを入力

パスワードの文字を表示する お客さまのご利用にあわせてチェックする

このパスワードを記憶するパスワードを保存する(チェックする)

接続名 任意の語句 例 internet

6. [電話とモデム] 画面が開きます。

所在地を選択して、[編集]をクリックします。

電話とモデム	X
ダイヤル情報	
「下の一覧には指定した所な 択してください。	生地が表示されています。 ダイヤル元の所在地を選
所在地(<u>)</u>):	
所在地	市外局番
◎所在地情報	000
Ŧ	規(Ŋ) [編集(E) 削除(D)
	OK キャンセル 適用(A)

「所在地の編集]画面が表示されます。 [市外局番]には、「0853」と入力し、画面下の[ダイヤル方法]を選択します。 [適用] - [0K] をクリックします。

所在地の編集
全般市外局番の規則通話カード
所在地(N): 所在地情報
ダイヤル元の所在地を指定します。
国/地域(R): 市外局番(<u>C</u>):
日本
ダイヤル情報
この所在地からダイヤルするときに適用する規則:
市内通話の場合の外線発信番号(上):
市外電話の場合の外線発信番号(D):
市外通話(に使用する電話会社の識別番号(E):
国際通話に使用する電話会社の識別番号(1):
□ キャッチホン機能を解除するための番号(<u>W</u>):
ダイヤル方法: ● トーン(1)
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

※ [ダイヤル方法] は、 [トーン] 選択してください。

8. [電話とモデム] 画面に戻ります。

[適用] - [OK] をクリックします。

電話とモデム	
ダイヤル情報	
	指定した所在地が表示されています。ダイヤル元の所在地を選
所在地	市外局番
⊙ 所在地情報	000
	新規(以) 福集(E) 削除(D)
	OK キャンセル 適用(A)

9. [ダイヤルアップ接続の作成] 画面に戻ります。

[接続] をクリックします。

🚱 🔚 ダイヤルアップ接続の作成			
インターネット サービス プロバ	イダー (ISP) の情報を入力します		
ダイヤルアップの電話番号(<u>D</u>):	81-0685	ダイヤル情報	
ユーザー名(<u>U</u>):	x01xxxxxxx		
パスワード(P):	•••••		
	パスワードの文字を表示する(S)		
	図 このパスワードを記憶する(<u>R</u>)		
接続名(<u>N</u>):	Intennet		
🚱 🥅 他の人がこの接続を使うことを許可する(A)			
このオプションによって、 えるようになります。 ISP がありません	このコンピューターにアクセスがあるすべて	この人がこの接続を使	
	接続()	<u> </u>	

10. [スキップ]をクリックします。

🧼 🧮 ダイヤルアップ接続の作成	
(に接続中	
ing 🎱	
0312345678 にダイヤル中	
(provide a second se	
スキップ(5)	キャンセル

11. [閉じる] をクリックします。

受 ダイヤルアップ接続の作成	
接続の使用準備ができました	
i	
	閉じる(<u>C</u>)

12. [アダプターの設定の変更]をクリックします。



13. 接続用に作成したアイコン(ここでは [internet])を一度クリックし、青く選択された状態にします。

その上で右クリックし、 [プロパティ]をクリックします。

	とイン	ンターネット 🕨 ネットワーク接続 🛛
整理 ▼ この接続を開始す	3	この接続の名前を変更する この
Intennet		ローカル エリア
UI的 INSXINV30 Tower		接続(O) 状態(U)
		既定の接続を解除(F)
		コピーの作成(C)
	8 8	ショートカットの作成(S) 削除(D) 名前の変更(M)
(0	プロパティ(R)

14. [プロパティ] 画面が表示されます。

[ネットワーク] タブをクリックします。

のプロパティ
全般 オブション セキュリティ ネットワーク 共有
接続の方法(工):
INSが1√30 Tower (COM1) INSが1√30 Tower (COM1) IS モデム - 標準 56000 bps モデム (COM1) IS IS
マオでのデバイスで同じ番号を呼び出す(L) 構成(Q)
 ■ 転初に利用できるテバイスのみタイヤルする(A) ■ 電話番号 市外局番(E): ■ 0312345678 ■ 図番号/地域番号(G):
■ ダイヤル情報を使う(S)
データ42集と情報の使用については、「 <u>プライバシーに関する声明</u> 」を参照してくだ さい。
OK キャンセル

 15. [この接続は次の項目を使用します]欄で、[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)]にチェックが入っていることを確認し、選択した状態で[プロパティ]をク リックします。

全般 オプション セキュリティ ネットワーク 共有
この接続は次の項目を使用します(<u>0</u>):
デンインストール(い)… アンインストール(い) プロパティ(B) 説明 伝送制御ブロトコル/インターネット ブロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク ブロト コルです。
OK キャンセル

[インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ]画面が表示されます。
 [IPアドレスを自動的に取得する]と[次のDNSサーバーのアドレスを使う]にチェックします。DNSサーバーは下記の値を入力し、[OK]をクリックします。



17. [プロパティ] 画面に戻ります。 [OK] をクリックします。

全般 オブション セキュリティ ネットワーク 共有
この接続は次の項目を使用します(Q): ☑ ▲ インターネット プロトコル パージョン 6 (TCP/IPv6) 図 ▲ インターネット プロトコル パージョン 4 (TCP/IPv6)
■ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有 ■ ■ Microsoft ネットワーク用クライアント
⑦ インストール(N)… ⑦ アンインストール(U) プロパティ(B) 説明 伝送制御ブロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロト コルです。
OK 77721

18. [ネットワーク接続] の画面に戻ります。

設定完了です。



1. [スタート] - [コントロールパネル] をクリックします。



2. [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。



3. [アダプターの設定の変更]をクリックします。



4. 接続用に作成したアイコン(ここでは [internet]) をダブルクリックします。



5. [接続] 画面が表示されます。

[ダイヤル]をクリックします。

▶ へ接続	
ユーザー名(<u>U</u>):	×01xxxxxx
バスワード(<u>P</u>):	[)『スワードを変更するには、ここをクリックします]
√次のユーザーカ を(呆存する(S): ◎ このユーザ・ ● このユーザ・ ● このユンビュ	(接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワード ーのみ(№) ーターを使うすべてのユーザー(<u>A</u>)
ダイヤル(D:	
ダイヤル(<u>D</u>)	キャンセル プロパティ(<u>O</u>) ヘルプ(H)

6. 接続を開始します。

(二)に接続	责中	
<u>N</u>	81-0685	にダイヤル中
		キャンセル

 タスクバー(画面の右下)のインジケータに、[×]や[!]が付いていないコンピュータの形のアイコンが表示されましたら接続完了です。 ブラウザやメールソフトを起動してご利用ください。



8:「Internet Explorer」を起動

9: 「Internet Explorer」の画面が開いたら、「ツール」をクリックし、 「インターネットオプション」をクリックします。



※「Internet Explorer」が起動した時、表示される画面はご利用者様に よって異なります。(パソコンメーカーの画面であったり、Yahooの画面であったりし ます。) 10:「インターネットオプション」画面が開きますので、「接続」をクリックし、 「通常の接続でダイヤルする」を選びます。

上記操作の後、「適用」をクリックし、しばらくしてから「OK」をクリック。

ンターネット オプション	8	3
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログ	ラム 詳細設定	_
インターネット接続を設定するには、 [セットアップ]をクリックしてください。	セットアップ(U)	
ダイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定 ―		
(既定) 🕕	追加(D)	
	VPN の追加(P)	
	[]]])除(R)	
プロキシ サーバーを構成する必要がある場合は、 「設定」を選択してください。		
■ ダイヤルしな()(C)		ここが「interne
		になっていない場合は、
現在の既定値 internet	既定に設定(E)	(1) の部分をクリックし
ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定		する。
LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。ダイ ヤルアップには上の設定を選択してください。	LAN の設定(L)	
and and the second states of the states of the states of the		
	Exp`/セル) (適田(A)	

11:10の設定を行っておきますと、次回インターネット接続されるときには、

「Internet Explorer」をクリックし、下記画面が表示され 「接続」をクリックすることでインターネットへ接続することができます。

٢	接続するサービスを選択してください。
接続先(N):	ダイヤルアップ接続・
	📄 自動的に接続する(A)
接続(C)	設定(T) オフライン作業(0)
ダイヤルしてい	at



「「」へ接続	
ユーザー名(U):	x01xxxxxx
パスワード(<u>P</u>):	[ノ「スワードを変更するには、ここをクリックします]
 ✓ 次のユーザーが を(呆存する(S): ◎ このユーザ・ ◎ このユンピュ 	接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワード ーのみ(N) ーターを使うすべてのユーザー(<u>A</u>)
ダイヤル(D:	▼
ダイヤル(<u>D</u>)	キャンセル プロパティ(<u>0</u>) ヘルプ(H)